



MS-DOS - LES PRINCIPALES COMMANDES

1) Liste des principales commandes :

Commande	Descriptif
APPEND	Définie un ou plusieurs chemins de recherche ou d'accès
ASSIGN	Réaffectation d'unité
ATTRIB	Attribue une protection à un fichier
BACKUP	Sauvegarde de disque
BREAK	Inhibe ou non <ctrl - c>
BUFFERS	Définie le nombre de mémoires tampon disponibles pour les fichiers
CALL	Appelle, depuis un fichier, une procédure sans faire de branchement définitif vers un nouveau fichier
CD	Synonyme de CHDIR
CFMSDOS	Configuration (externe) du système
CHCP	Change la page de codes en cours pour les périphériques installés
CHDIR	Changement de répertoire
CHKDSK	Vérification de disque
CHOISE	Exécute des requêtes dans les fichiers batch
CLS	Efface l'écran
COMMAND	Charge COMMAND.COM
COPY	Copie de fichier(s)
COUNTRY	Modifie les formats de date, d'heure, de nombres décimaux, ... en fonction du pays
CTTY	Donne le contrôle à un périphérique auxiliaire
DATE	Entrée de la date
DBLSPACE	Exécute le programme de compression de disque
DEBUG	Aide à la mise au point des programmes
DEFRAG	Exécute le programme qui permet de défragmenter les fichiers contenus sur un disque
DEL	Suppression de fichier(s)
DELETE	Synonyme de DEL
DELOLDOS	Efface les fichiers et les répertoires qui ont été créés lors de l'installation de DOS
DELTREE	Efface des arborescences complètes sans qu'il soit nécessaire d'effacer les fichiers au préalable
DEVICE	Charge les drivers de périphérique
DEVICEHIGH	Permet de réserver une zone de mémoire haute située entre 640 Ko et 1 Mo afin d'y stocker un driver de périphérique
DIR	Affiche le répertoire
DISKCOMP	Compare deux disquettes
DISKCOPY	Copie physique de disquettes
DOS	Etablie un lien entre la mémoire conventionnelle et la mémoire réservée pour charger une partie du DOS en mémoire haute
DOSKEY	Installe en mémoire un programme résidant qui mémorise les lignes de commandes tapées
DOSSHELL	Charge l'interface graphique de DOS
DRIVEPARM	Définie les paramètres pour les périphériques fonctionnant en mode bloc
ECHO	Affiche ou non des commandes
EDIT	Permet la création ou la modification de fichiers ASCII comme les fichiers batch
EDLIN	Editeur de textes



Commande	Descriptif
EMM386	Installe et désinstalle le driver de gestion de la mémoire paginée sur les ordinateurs 80386 ou 80486
ERASE	Synonyme de DEL
EXE2BIN	Conversion de fichier EXE en fichier binaire
EXIT	Sorite de COMMAND.COM
EXPAND	Décompacte les fichiers stockés sur la disquette d'installation du DOS
FASTOPEN	Contient une liste des répertoires et des fichiers qui ont été récemment appelés
FC	Comparaison de fichiers
FCBS	Permet d'utiliser des anciennes applications qui n'auraient pas été mises à jour
FDISK	Partition d'un disque dur
FILES	Spécifie le nombre de fichiers qui pourront être ouverts simultanément (jusqu'à 255)
FIND	Recherche de chaîne dans un fichier
FOR	Exécution itérative de commande
FORMAT	Initialisation logique de disque
GOTO	Branchement à un label
GRAFTABH	Charge les caractères graphiques (720 x 348)
GRAFTABL	Charge les caractères graphiques
GRAPHICH	Impression graphique (720 x 348)
GRAPHICS	Impression en mode graphique
HDFORMAT	Initialisation physique de disque dur
HELP	Affiche un écran d'aide interactif sur la commande DOS spécifiée
IF	Exécution conditionnelle de commande
INCLUDE	Permet l'activation des différents blocs contenus dans le fichier CONFIG.SYS
INSTALL	Permet d'installer certains programmes résidants lors de la configuration du système ou d'installer le DOS
INTERLNK	Permet de connecter deux ordinateurs par l'intermédiaire des ports parallèles pour partager des imprimantes ou des lecteurs de disques
INTERLNK.EXE	Connecte deux ordinateurs (utilisée dans le fichier CONFIG.SYS)
INTERSVR	Lance le serveur INTERLNK
KEYxx	Choix du clavier
LABEL	Modification d'un nom de volume
LASTDRIVE	Permet de spécifier jusqu'à 26 lecteurs de disques
LIB	Gestionnaire de bibliothèque
LINK	Editeur de lien
LOADFIX	Lit un programme exécutable à partir du disque et le stocke dans les premiers 64 Ko de la mémoire
LOADHIGH	Permet de charger des programmes résidants (TRS) dans la mémoire réservée qui est située entre 640 Ko et 1 Mo
LPROL	Conversion de fichiers Prologue en fichier MS-DOS
MCOPY	Synonyme de XCOPY
MD	Synonyme de MKDIR
MEM	Affiche la taille de la mémoire disponible sur la machine (mémoire principale, paginée et étendue)
MEMMAKER	Permet d'optimiser le système afin de libérer de la mémoire conventionnelle
MKDIR	Crée un sous-répertoire
MODE	Définit le mode de fonctionnement des périphériques
MORE	Affiche une page-écran



Commande	Descriptif
MOVE	Déplace des fichiers d'un répertoire vers un autre et de renommer un répertoire
MSAV	Lance le programme antivirus de DOS
MSBACKUP	Permet de sauvegarder des fichiers ou des répertoires
MSCDEX	Permet à l'ordinateur de piloter un lecteur de CD ROM
MSD	Active le programme de diagnostic qui affiche des informations sur le système
NLSFUNC	Permet le support des caractéristiques des langages des différents pays
PARC	Positionne les têtes de disque pour le transport
PATH	Cherche un fichier dans un autre répertoire
PAUSE	Suspend l'exécution
POWER	Permet de réduire la consommation d'énergie des ordinateurs portables autonomes
PRINT	Impression de fichiers en file d'attente
PROMPT	Change le sigle système
QBASIC	Charge le langage de programmation
RD	Synonyme de RMDIR
RECOVER	Récupération de fichier(s) d'un disque défectueux
REM	Affiche un commentaire
REN	Permet de renommer un fichier
RENAME	Synonyme de REN
REPLACE	Permet de copier les seuls fichiers modifiés ou créés depuis la dernière procédure de sauvegarde
RESTORE	Récupère sur disque dur les fichiers sauvegardés
RMDIR	Supprime un répertoire
SCANDISK	Permet de vérifier et de réparer le disque à la fois de manière physique et de manière logique
SET	Insère une chaîne dans la zone réservée au programme de traitements des commandes
SETVER	Rend compatible avec le DOS des applications qui font appel au numéro de version qui était prévue à l'origine pour tourner avec des versions antérieures
SHARE	Définit l'accès partagé
SHELL	Permet de personnaliser les commandes
SHIFT	Insère plus de 10 paramètres
SORT	Trie des données et les affiche
STACKS	Permet d'augmenter le nombre de piles
SUBST	Crée ou détruit un disque virtuel
SWITCHES	Permet d'utiliser un clavier étendu comme un clavier traditionnel
SYS	Copie les fichiers système
TIME	Entrée de l'heure
TREE	Affiche le chemin d'accès des répertoires
TYPE	Affiche le contenu d'un fichier
UNDELETE	Permet de récupérer des fichiers qui ont été effacés avec les commandes DEL ou ERASE
UNFORMAT	Restaure la structure d'un disque dur qui a été formaté
VER	Affiche le numéro de version du système
VERIFY	Active ou non le contrôle en écriture sur disque
VOL	Affiche le nom du volume
VSAFE	Active un programme résident (TSR) qui permet de rechercher les virus présents sur l'ordinateur
XCOPY	Lit tous les fichiers pouvant être stockés en mémoire puis les copie



2) Table des codes Pays :

Pays	Code Pays	Code clavier
Allemagne	049	GR
Amérique latine	003	LA
Arabie	785	
Australie	061	US
Belgique	032	BE
Canada (anglais)	001	US
Canada (français)	002	CF
Danemark	045	DK
Espagne	034	SP
Etats-Unis	001	US
Finlande	358	SU
France	033	FR
Israël	972	
Italie	039	IT
Norvège	047	NO
Pays-Bas	031	NL
Portugal	351	PO
Royaume-Uni	044	UK
Suède	046	SV
Suisse (allemande)	041	SG
Suisse (française)	041	SF